恩创物联养生壶软件功能说明

1.配置指标

| 序号 | 功能 | 指标 |
|----|------|---------------|
| 1 | 软件发布 | 佛山市恩创物联科技有限公司 |
| 2 | 控制方式 | 跨互联网控制 |
| 3 | 语言 | 简体中文 |

2. 主界面各按键注释



3. 部件名称

| 额定容量: 1.5L 额定电压: 220V~ | 额定频率: 50Hz | 额定功率: 800W |
|------------------------|------------|------------|
|------------------------|------------|------------|



温馨提示:

1. 第一次使用前或长时间没有使用后,应加水至最大水位处(1500ML),烧开1-2次,以便清洁壶体内部。(此时的开水不宜饮用)

- 2. 烧水过程中,请注意壶嘴处烫手。
- 3. 请勿使用"烧水"功能烹煮或再加热养生汤。

4. 功能简述

| 序号 | 功能描述 | 交互 | 判断提示语 |
|----|-------------------------|----|------------------|
| 1 | 恩创 LOGO [.] | 无 | 接通电源,蜂鸣 1 声开机 |

4.1 **开机界面** LOGO

4.2 恩创物联养生壶主界面(<mark>待机状态</mark>)



| 序号 | 功能描述 | 交互描述 |
|----|--------------------|----------------------------|
| 1 | 1 界面显示 Logo 和应用按键。 | 机器接上电源,蜂鸣1声,恩创 logo 显示2 秒左 |
| | | 右,跳转至主界面。 |

| 4.3 💈 | 养生壶各 | 功能介绍 |
|-------|------|------|
|-------|------|------|

| 功能 | 功能描述 | 预约状态 | 工作状态 | |
|--|--|---|--|---|
| 01 烧水 | 烧水功能恒定加热 温度至 100℃后, 进入保温 100℃状 态 | | | |
| 02 花茶 03 果茶 04 燕窝 05 药 煮粥 06 煮粥 07 甜 咖 30 小 30 小 31 火锅 | 恒定加热温度至 100℃后, 进入保温 70℃状态 | 在待机状态下,点击"预约键" 进入设定预约状态。预约默认 时间是 1H,最长可预约 24H。 选择好需要的预约时间后,点 击"开始键",机器自动进入预 | 在待机状态下,点击"功能键"进 设定工作状态。选择需要的功能 模式,点击"温度键"调节需要加 | |
| 12 冲奶 | 可调温度,最低温 度 40℃最高温度 90℃,每按一下"温 度键"增加 5℃。 | 击"开始键",机器自动进入预 约状态。 | 约状态。 约状态。 | 的温度(部分功能不可调),点 击"功率键"调节需要的功率大小 后,点击"开始键",机器自动进入 工作状态。(加热完毕后,机器 |
| 13 暖奶 | 可调温度,最低温 度 35℃最高温度 65℃,每按一下"温 度键"增加 1℃。 | | 自动进入保温状态) | |
| 14 煮蛋 | 恒定加热温度至 | | | |
| <u>16</u> 消毒 | 100℃况,近八床温 70℃状态 | | | |
| 17 除氯 | | | | |
| 18 保温 | 可调温度,最低温 度 40℃最高温度 90℃,每按一下"温 度键"增加 5℃。 | 保温功能不可设置预约状态 | | |

以"工作状态-冲奶"为例:

| 序号 | 描述 | 界面显示 |
|----|---|--|
| 1 | 在待机状态下,点击"功能键"进 入选择功能模式界面,滑动屏幕 选择好 <mark>冲奶</mark> 功能后,点击确认 键,机器进入 冲奶 功能的待机状 态 | Home 10:00 |
| 2 | 用户可根据自身需要,点击"温 度键"对温度进行调节,默认初 始温度为 40℃,最高可调至 90℃,每按一下"温度键"增加 5℃。(此时我们设置 45℃为例) | Home 10:00 令 ● ● |
| 3 | 用户可根据自身需要,点击"功 率键"对功率大小进行调节,分 为高、中、低三档。(此时我们 设置高功率为例) | Home 10:00 令 10:00 (10:00) |

| 4 | 选择好功能模式、温度、功率后, 点击"开始键",蜂鸣1声,机器 自动进入冲奶工作状态。 | | Home 10:00 今 33°C / 冲切 工作中 |
|---|---|-------------|----------------------------------|
| 5 | 冲奶工作状态完毕后,机器自动注 度保持一致 45℃ | 进入保温状态,保温状态 | \$的温度与设置工作状态的温 |

以"预约状态-冲奶"为例:

| 序号 | 描述 | 界面显示 |
|----|---|--|
| 1 | 在待机状态下,点击"功能键"进 入选择功能模式界面,滑动屏幕 选择好 <mark>冲奶</mark> 功能后,点击确认 键,机器进入 <mark>冲奶</mark> 功能的待机状 态 | Home 10:00 令 |
| 2 | 用户可根据自身需要,点击"预 约键"对预约工作时间进行调 节,默认预约时间为1H,最高 可调至24H。(此时我们设置预 约时间1H为例) | Home 10:00 令 预約 預約 1 2 2 2 取消 确认 |



| 序号 | 描述 | 界面显示 |
|----|--|---|
| 1 | 在待机状态下,点击"食谱键"进 入食谱功能界面,点击上下键可 选择食谱内容 | く |
| 2 | 用户选择好对应的食谱后,根据 界面操作提示备好食材,点击 "开始键",机器进入食谱功能工 作状态。 | く |
| 3 | 点击"删除键"可删除当前食谱功 能 | ★ 食谱 10:00 ♥ |

4.4 食谱功能简述



4.5 收藏功能简述

| 序号 | 描述 | 界面显示 |
|----|--|---|
| 1 | 在待机状态下,点击"收藏键"进 入收藏功能界面,在食谱功能中 收藏的食谱会在此处展示,点击 上下键可选择收藏内容。 | <u>快蔵</u> 10:00 <u>羊肉焖饭</u> 温度: 20 °C 功率: 300W 材料: 大米适量、羊肉300克、土豆2个、胡 材料: 大米适量、羊肉300克、土豆2个、胡 が明: 第一步: 准备食材。大米适量、羊肉300克、 第二步: 提前将羊肉浸泡1个小时,中间换两 |
| 2 | 点击"删除键"可删除当前收藏功 能 | ★ 收藏 10:00 ♥ |

5. 设置



5.1 点击设置进入:设置界面

网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 3 座 20 楼 2003 号

第 10 页 共 25 页



5.2 点击设置进入: 微信配网





5.3 点击设置进入: 绑定设备

网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 3 座 20 楼 2003 号

第 13 页 共 25 页

| | | | × 恩创物联 … |
|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | ● 手动添加设备 🛛 🖯 扫码添加设备 🔍 |
| | | | 空气除湿净化 |
| | 手 机 微 信 扫 码 绑 定 | 扫码后间隔3秒手机 | 在线 空气净化器二 选项 |
| 2 | 设备, 以实 现 手 机 端 | 自动跳转至控制界 面 | 电饭煲 |
| | 远程控制 | 离线 二号电饭煲 选项 | |
| | | | 离线 一号电饭煲 选项 |
| | | | 养生壶 |
| | | | 在线 养生壶一号 选项 |
| | | | |











| | × 恩创物 | 哦 … |
|--------|---|---------------------|
| 查看日志数据 | く 日志数 | 文据 C |
| | 养生壶-烧水-工作结束-成功 次数: 13 | 2021-07-24 10:06:46 |
| | 1:水壶已离开 次数: 356 | 2021-07-22 10:52:16 |
| | 3:防干烧 次数: 53 | 2021-07-21 10:50:30 |
| | 养生壶-推送食谱-测试食谱 三-成功 _{次数: 2} | 2021-07-20 18:02:33 |
| | 养生壶-推送食谱-测试食谱 二-成功 次数: 2 | 2021-07-20 18:01:41 |
| | 养生壶-食谱-食谱一号-工作 结束-成功 次数: 14 | 2021-07-20 17:58:04 |
| | 养生壶-推送食谱数量已达 上限-失败 _{次数:3} | 2021-07-20 16:43:19 |
| | 养生壶-推送食谱-食谱一号- | 2021-07-20 16:30:16 |
| 扫码食谱 | 用户可扫描二维码在线获取 | 食谱信息 |

5.4 点击设置进入: WIFI 设置





| < wifi-设置 10:00 零 |
|---|
| Wifi 扫描 扫描 test test |
| <pre> test_t</pre> |
| 1# q w e r t y u i o p ABC a s d f g h i k l |
| $\frac{1}{2} - z x c v b n m . , :$ |
| x < > ~ |

5.5 点击设置进入:版本

可直接查看到设备当前的版本号



网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 3 座 20 楼 2003 号

第 23 页 共 25 页

6. 节能减排

通过 AI 算法我们可以做到精准控温,下面我们以恩创物联养生 壶与原装养生壶做对比为例:

 两个壶内同时加入 1200ML 的水,加热至恒定温度 85℃,并保持保温 状态持续两小时。



网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路 1 号高骏科技创新中心 3 座 20 楼 2003 号

第 24 页 共 25 页

 2. 保温两小时后,通过专业测量器可看出两者间数据的对比(左为恩创物 联养生壶,右为原装壶)



总使用电量对比

总费用对比



网址: http://www.yeacreate.com | Email: business@yeacreate.com | 电话号码:(+86)0757-22128141
 地址: 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会朝桂南路1号高骏科技创新中心3座20楼2003号

第 25 页 共 25 页